

# Python利用環境構築ガイド(2022年3月14日版)

このガイドは、Miniforge と呼ばれるパッケージソフトウェアを利用して、メッシュ農業気象データ処理のための Python 利用環境を PC にセットアップする手順を説明するものです。初めて Python を使用する人と、「以前人に勧められて Python をインストールしたけど結局使ってないな」という人を対象としています。きちんと保守された Python 環境をすでにお持ちの方は、4. で示すモジュールを必要に応じて追加するだけで差し支えありません。

## 1. Miniforge について

Miniforge は、プログラミング言語 Python の本体と、これに関連する各種のソフトウェアの管理機能（インストールやアンインストール、アップデートなど）を提供するパッケージソフトウェアです。このような製品としては、Anaconda が大変有名ですが、利用者によっては有償であること、インストールされるソフトウェアが膨大であることなどから、このガイドでは、だれでも無償で利用でき、コンパクトな Miniforge を採用しています。なお、Anaconda の縮小版として、Miniconda というパッケージもありますが、Miniforge はこれよりもさらにコンパクトです。


## 2. Miniforge の入手

Miniforge のインストーラは、下記の Web ページから入手します。Windows 版、Mac 版、Linux 版があるので、インストール対象に合ったものを選んでください（図 1）。

<https://github.com/conda-forge/miniforge>

## 3. Miniforge のインストール

「以前人に勧められて Python をインストールしたけど結局使ってないな」という人は、まず、古い Python 製品をアンインストールしてください。アンインストール



OS	Architecture	Download
Linux	x86_64 (amd64)	<a href="#">Miniforge3-Linux-x86_64</a>
Linux	aarch64 (arm64) (**)	<a href="#">Miniforge3-Linux-aarch64</a>
Linux	ppc64le (POWER8/9)	<a href="#">Miniforge3-Linux-ppc64le</a>
OS X	x86_64	<a href="#">Miniforge3-MacOSX-x86_64</a>
OS X	arm64 (Apple Silicon) (***)	<a href="#">Miniforge3-MacOSX-arm64</a>
Windows	x86_64	<a href="#">Miniforge3-Windows-x86_64</a>

図 1. Miniforge のダウンロードページ。インストールする PC の環境に合ったものを選択する。




図 2. 古い Anaconda のアンインストール。「プログラムと機能」から Python 3.6・・・)を選択する。

の手順はそれぞれの製品で異なりますが、一般的には、一般のプログラムと同様、コントロールパネルの「プログラムと機能」からアンインストールをします(Windowsの場合)。製品によっては、インストールの際、環境変数に手を加えるものもあるので、そのような場合は、環境変数も綺麗に戻しておいてください。なお、Anaconda3 5.3.1以前のバージョンをインストールしていた場合は、「プログラムと機能」のリストに「Anaconda」とは表示されず、「Python 2.7.x(Anaconda3.x.x)」などのように表示されるので注意してください(図2)。

次に、これからインストールするユーザアカウントについて確認してください。インストールは管理者では行わず、一般ユーザで行います。また、ユーザアカウント名に漢字やひらがな等日本語が使われていると Miniforge が正常に動作しなくなることがあるので、アルファベットだけのアカウント名に変更するか、Miniforge を利用する専用のアカウントを新規作成してください。

上記2点が確認出来たら、ダウンロードしたインストーラのアイコンをダブルクリックしてインストールを開始します。基本的には、デフォルトのまま「Next>」ボタンをクリックして進めば大丈夫です。利用者だけが Miniforge を利用できるようにインストールする方法(インストールウィザードでは「Just Me」)と、PCの全利用者が利用できるようにインストールする方法(同「All users」)とを選択することが求められますが、その時は、前者(デフォルト)を選択してください。図3は、Windows PCに、Miniforgeをインストールしているときのウィザード画面です。図3を参考にインストールを実行してください。



図 3. Miniforge のインストールウィザード。

図3を参考にインストールを実行してください。

Mac版 (Intel/M1) の場合は、インストーラではなくインストールプログラムの形式 (シェルスクリプト) で提供されています。お持ちの端末にあったMiniforgeの導入方法をwebなどでお調べください。また、モジュール追加は、Windows版と同様のコマンド操作をお試しください。

#### 4.Spyder と外部モジュールのインストール

Python はプログラム言語の一つで、文法が平易なため誰でも使い易く、様々な分野で利用されています。Spyder はPythonの開発環境を提供するアプリケーションソフトです。

外部モジュールとは、一言でいうと、Pythonに機能を追加するためのソフトウェアです。ユーザーが必要なモジュールを選んでインストールすることで、その人にとって最適なPythonにすることができます。メッシュ農業気象データを処理するために必要な外部モジュールを以下に示します。

**Numpy** 多次元配列を効率よく取り扱えるようになります

**Scipy** 科学技術計算の関数が使えるようになります

**matplotlib** 分布図やグラフを描けるようになります

**netcdf4** NetCDFと呼ばれる形式のファイルを取り扱えるようになります

**pyproj** 地図投影に必要な座標変換等ができるようになります

**xarray** 座標が定義されている多次元データを効率よく取り扱えるようになります

Spyderと上記の外部モジュールは、インストーラではなく、Miniforgeをインストールすることで利用可能となるコマンドラインプログラム「conda」を使ってインストールします。

Windowsでは、スタートメニューから、**Miniforge3 > Miniforge Prompt**を選択してください (図4)。暫くして、黒いウィンドウが現れるので、そこに、まず、以下の文字列を書き込み、最後に[Enter]キーを押してください。これで、ソフトウェアをインストールする際に、**conda-forge**のチャンネルを優先して使用するよう設定します。



図4. Windows のスタートメニューで「Miniforge3」「Miniforge Prompt」を選択し、Miniforge Prompt を起動する。

```
conda config --add channels conda-forge
```

次に、以下の文字列を書き込み[Enter]キーを押してください。これで、ソフトウェアをインストールする際に、**anaconda**の"default"のチャンネル (ソフトウェアの保管先) を使用しないよう設定します。

```
conda config --remove channels defaults
```

チャンネル一覧を確認するには、以下を入力します。conda-forgeのみ表示されるはずですが。

```
conda config --get channels
```

次に、以下の文字列を書き込み[Enter]キーを押してください。これでSpyderとモジュールがインストールされます。各モジュール名の後ろには"=1.0.1"等でバージョンを指定します。これらは現時点で動作確認されたものですので、これ以外のバージョンについては保証できません。なお、Spyderについてはバージョンを指定せず、最新版とします。

```
conda install numpy=1.22.3 scipy=1.8.0 matplotlib=3.5.1 netcdf4=1.5.8  
pyproj=3.3.0 xarray=2022.3.0
```

ちなみに、インストールされたモジュールの一覧を確認するには、以下を入力します。

```
conda list
```

現在の環境とconda やPython のバージョン、レポジトリの参照先等を確認するには、以下のように入力します。

```
conda info
```

## 5. Spyderの利用

### 5-1. Spyder の起動

Spyder は、Python のプログラムを作成したり、それを実行したりするためのソフトウェアです。Windows では、スタートメニューから、Miniforge3 > spyder を選択してください (図 5)。起動に時間がかかりますので、焦らずに待ってください。

初回起動時に図 6 のように Python のコード補完を行うツールである Kite の導入について聞かれますが、無視してかまいません。インストールする場合は「Kite をインストール」ボタンを押してインストールします。




図 5. Windows のスタートメニューで「Miniforge3」「Spyder」を選択し、Spyder を起動する。




図 6. Spyder の初回起動時に表示されるメッセージ。

Spyder が起動すると、図 7 の画面が表示されます。Spyder の画面は、大きく 3 つの部分から構成されています。左側はプログラムを表示・編集するエディタ、右下はプログラムの実行状況が表

示されるコンソールです。右上にはタブが複数あり、タブ「変数エクスプローラー」は、プログラムで使用されている変数に保持されている値のリストを表示します。タブ「プロット」は、描画された図を表示します。タブ「ファイル」は、ファイルエクスプローラーで、ここからファイルを選択して左側のエディタ画面に表示します。

作業用ディレクトリを設定する場合は、メニューから ツール > 設定 を選択します。設定ウィンドウの左側のメニューから「現在の作業ディレクトリ」を選択し、スタートアップの中の「以下のディレクトリ」にチェックを入れ、ディレクトリボタンを押して、希望する作業用ディレクトリを指定します。




図 7. Spyder の画面。Python プログラムを作成・実行することができる。

メッシュ農業気象データホームページ「Python を用いるデータ利用」のリンクをクリックし、初めて利用される方への「3. この圧縮ファイル」をダウンロードした方は、デスクトップへ解凍してください。ここを Spyder での作業用ディレクトリとすることをお勧めします。ディレクトリ構造は C:/users/username/desktop/PythonWorks/の下に AMD\_Tools3.py、sample\_\*.py 等の各種プログラムが配置されるようにしてください (username は 3 で指定し Miniforge をインストールした利用者アカウント名)。

## 5-2. Python プログラムの実行

Spyder の右上の領域でタブ「ファイル」を選ぶと (図 7)、プログラムの一覧が表示されます。目的のプログラムをダブルクリックしてエディタ画面に開きます。画面上部、メニューの中の三角ボタン[▶]を押して、今エディタ画面で開いているプログラムを実行します。

まず、test.py を開きます。プログラムを実行した際、「ファイル AMD\_Tools.py の 49-50 行目に利用者 ID とパスワードを指定してください。」と出た場合は、AMD\_Tools3.py を開き、該当する行に審査結果の通知メールにある利用者 ID とパスワードを記入し、上書き保存します。その上で再度 test.py を実行してください。

プログラムを実行した際、「図表はデフォルトではプロットペイン内に描画されます。コンソール内にインラインプロットさせる場合はプロットペインオプションの "インラインプロットをミュートする" チェックを外して下さい。」というメッセージが出た場合には、右上の




図 8. コンソール内に図を表示する場合は「インラインプロットをミュートする」のチェックを外す。

領域でプロットを選ぶと図が表示されています (図 8)。これまで通り右下のコンソール内に図を表示させる場合は、以下のように右上の領域でプロットを選び、右上のメニュー[≡]から「インラインプロットをミュートする」を選び、チェックを外してください。